

Procedura di installazione OptionCube® Light - RealTick®

(ultima versione documento: 10 maggio 2011)

Sistemi operativi supportati: attualmente OptionCube® Light è compatibile con Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 7 tutte le versioni (32 e 64 bit).

Operazioni preliminari:

1) Verificare che la propria utenza RealTick® sia abilitata per le API TAL.NET(interfaccia che permette lo scarico dei dati di mercato da TAL. Attenzione: ci sono due abilitazioni differenti, una per il vecchio toolkit ed una per TAL.NET, a voi interessa quest'ultima);

2) verificare che la propria utenza di OptionCube® Light sia abilitata. Se il broker distribuisce direttamente l'OptionCube Light sarà anche il fornitore delle credenziali di accesso (USERNAME e PASSWORD), in caso contrario dovrete richiederle direttamente a Derivatives e stipulare il contratto con Derivatives se risiedete in Italia www.derivatives.it oppure con Cube Finance se risiedete all'estero www.cubefinance.com

Installazioni preliminari:

1) installare il FRAMEWORK 4.0 (se non è già installato nel PC) disponibile qui http://www.optioncube.com/optioncube/Download/OCUBE_PRE/dotNetFx40_Full_x86_x64.exe


Attenzione ! Non va bene la versione del FRAMEWORK "Client Profile", è necessaria la versione FULL!

2) scaricare la versione di OptionCube® Light a 32 bit:
<http://www.optioncube.com/Download/OptionCube/OptionCubeLight.msi>

3) installare REALTICK ultima versione (fare installazione completa di tutte le componenti comprese le API)

Procedura di installazione di OptionCube® Light:

- 1) Fare doppio click su OptionCubeLight.msi o OptionCubeLight_64bit.msi
- 2) Seguire le istruzioni clickando sempre "Avanti"
- 3) Clickare "Continua" quando appare una schermata di possibile errore (è normale dovuto a Internet Explorer 7) e poi "Chiudi".



Il programma a questo punto è pronto per l'utilizzo:
facendo doppio click sul link OptionCubeLight.... visibile sul desktop.

*** RealTick è un marchio registrato di Townsend Analytics, Ltd.

Procedura di autenticazione

- 1) Fare doppio click sul link OptionCubeLight presente sul Desktop
- 2) Digitare lo username fornito, la password iniziale comunicata oppure quella da voi modificata (nei casi diversi dal primo utilizzo).
- 3) Selezionare la piattaforma "RealTick"
- 4) Premere il pulsante "Verifica" ed attendere da 10 a 20 secondi, periodo di tempo in cui avverrà l'autenticazione.
- 5) Premere il pulsante "OK"
- 6) A questo punto apparirà la maschera di autenticazione di RealTick per procedere all'autenticazione REALTICK: si dovrà inserire Username e Password di Realtick (ben distinti da Username e password OPTIONCUBE)

Autenticazione

UK Spain France Italy

3D Cube

Inserisci i dati di autenticazione

Username: USER_LIGHT

Password:

Piattaforma:

Verifica Annulla

[Inserisci User e password e seleziona la piattaforma](#)